レーンヨンディ**ション** オイルパターン


スペアやストライクを狙う方法として

「平行移動」・「3-1-2理論」・「3-6-9理論」と呼ばれるものがあります。

理論は難しい部分もありますが、ぜひマスターしてください。

シーンアジャスティング理論

【平行移動】




基本となるストライクアングルから平行移動をして、スペアを狙う方法です。左右に立ち位置をずらすだけのアジャスティングで、非常に分かりやすいのですが、スペアできる限界があります。

左図の赤線がストライクアングルで、ピンク色の線が平行移動後のボールの軌跡です。

この図から、右側のガターすれすれを通しても、⑩ピンを取ることが出来ない、ということが分かります。これが先に述べたスペアの限界です。

初めにストライクアングルを探す時や、レーンのオイル状態などによって、平行移動が効果的な場合もありますので、常に頭の隅に入れておくと良いでしょう。

【3-1-2理論】



45フィート (ピン~スパット)

15フィート(スパット~ファールライン)

30フィート(スパット~スタンス)

 \triangle ABCと \triangle AFGと \triangle ADEは相似関係ですから、それぞれの三角形は45:15:30

つまり、3:1:2の関係となります。

BC:DE=3:2=1.5:1であることから

同じスパットを通るボールは、スタンスで移動した板目の1.5倍分だけ反対側にずれてピンに当たる、ということが導き出されます。

【例】狙いのスパットを通したら、③番ピンの薄め(14枚目)に当たった時。

17枚目にヒットさせるためには、ピン側で17-14=3枚修正する必要があるので

3/1.5=2枚右ヘスタンスを変更する。

【3-6-9理	論				
ストライク ポジション	テンピン ポジション	初めに、ストライクポジションを決めます。 右から2番目(板目10枚目)のスパットを使って投げると良いでしょう。 次にテンピンポジションを決めます。 右から3番目(板目15枚目)のスパットを使います。 この2つのアングルを軸として、スペアを狙います。 それぞれの立ち位置を覚えておいてください			
	Ø © © Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø	キー ピン ①番 ⑤番 ②番 ⑧番 ④番	スタンス (立つ位置) ストライクポジション (16枚目) ストライクポジションから右へ 板目3枚移動する (13枚目) ストライクポジションから右へ 板目6枚移動する (10枚目) ストライクポジションから右へ 板目6枚移動する (7枚目)	ターゲット 2番スパット (10枚目)	
11391	O	⑩番⑥番③番⑨番	テンピンポジション (33枚目) テンピンポジションから右へ 板目3枚移動する (30枚目) テンピンポジションから右へ 板目6枚移動する (27枚目)	3番スパット (15枚目)	

【ポイント】

- ①スパットは、①番ピンから左のピンなら2番スパット、右のピンなら3番スパットを使う。
- ②ヘッドピンに対して何本隣に位置するかで、3枚-6枚-9枚と立つ位置を変える。
- ③立つ位置を変える方向は、①番ピンに対して残ったピンの方向と逆に立つ。

※ストライクポジション・テンピンポジションが全ての基本となります、まずはこの2つのポジションを見つける練習から行いましょう。